

تثبيت ميزان لايت

لمن يثبت البرنامج في المحل. لا يحتاج إنترنت في أي خطوة.

ما يلزم

الحد الأدنى	
ويندوز	10 (تحديث 22H2) أو 11، 64 بت
ماك	macOS 13 أو أحدث
الذاكرة	4 غيغابايت
الشاشة	1366×768 أو أكبر
الطابعة	طابعة إيصالات حرارية 80 مم (اختيارية)

التثبيت على ويندوز

1. انسخ ملف Lite Mizan Setup.exe ... من ذاكرة USB إلى الجهاز.
2. شغله. سيظهر تحذير «PC your protected Windows» لأن البرنامج غير موقع رقمياً: اضغط More info ثم Run anyway.
3. اختر لغة المثبت، ثم تابع. المثبت يحتاج صلاحية المدير مرة واحدة.
4. إن كان الجهاز بلا WebView2 فسيثبت المثبت من نسخة بداخله — بلا إنترنت. لا تفعل شيئاً، انتظر انتهاءه.
5. عند الانتهاء يظهر اختصار على سطح المكتب وفي قائمة ابدأ باسم Lite. Mizan. بيانات المحل تُحفظ في %LOCALAPPDATA%\Lite Mizan ولا يحذفها إلغاء التثبيت.

التثبيت على ماك

1. افتح ملف Lite Mizan.dmg....، واسحب Lite Mizan إلى مجلد Applications.
2. افتح البرنامج أول مرة: سيرفضه النظام لأنه غير موقع. اذهب إلى إعدادات النظام ← الخصوصية والأمان، وانزل إلى رسالة ميزان لايت واضغط Anyway Open، ثم Open.
3. بيانات المحل تُحفظ في Lite. Support/Mizan Library/Application/~

التشغيل الأول

اتبع «اليوم الأول» في دليل المحل: اسم المحل، اللغة، رمز المالك، سعر الصرف، ثم اكتب رمز الاسترجاع على ورقة.

ضبط الطابعة

1. ثبت الطابعة في نظام التشغيل أولاً (كبل USB وتعريف الشركة)، وتأكد أنها تطبع صفحة اختبار من النظام.
2. في البرنامج: الطابعة ← اختر الطابعة، عرض الورق (80 مم عادة)، ثم اطبع صفحة اختبار.
3. إن خرجت الصفحة مشوّهة أو مقصوفة، غير «طريقة الإرسال» إلى مباشرة إلى الطابعة (ESC/POS) وأعد الاختبار.
4. اكتب هاتف المحل وعنوانه وسطر الشكر ليظهرها على كل فاتورة.

مجلد النسخ الاحتياطية الخارجي

النسخ الاحتياطية ← اختر مجلداً...: اختر ذاكرة USB تبقى موصولة، أو مجلداً تتم مزامنته. كل نسخة احتياطية تُنسخ إليه ويُتحقق منها. اترك الذاكرة موصولة؛ إن نُزعت سينبّه البرنامج أن آخر نسخة خارجية قديمة.

تثبيت إصدار أحدث

أغلق البرنامج أولاً — المثبت يرفض التثبيت فوق نسخة تعمل — ثم شغل المثبت الجديد فوق القديم. البيانات تبقى كما هي، ويأخذ البرنامج

نسخة احتياطية قبل أي تحديث لقاعدة البيانات.

نقل المحل إلى جهاز آخر

1. على الجهاز القديم: النسخ الاحتياطية ← انسخ الآن، ثم احفظ نسخة... إلى ذاكرة USB.
2. على الجهاز الجديد: ثبت البرنامج، أكمل التشغيل الأول بأي بيانات.
3. النسخ الاحتياطية ← استعادة من ملف...: اختر الملف من الذاكرة، ثم استعده. يعيد البرنامج تشغيل نفسه على بيانات المحل.

إلغاء التثبيت

ويندوز: الإعدادات ← التطبيقات ← Lite Mizan ← Uninstall. ماك: احذف البرنامج من مجلد Applications. في الحالتين تبقى بيانات المحل في مكانها؛ احذفها يدوياً فقط إن كنت متأكداً، وبعد أخذ نسخة.